

## Android 系統行動裝置如何設定 POP3 郵件收發信件圖說

以下為 HTC 系列手機，針對我方郵件功能設定之步驟與教學。

在您所輸入的郵件資訊、帳號與密碼完全正確，且行動網路正常運作的情況下，是可完成設定且運作無誤的。

教學步驟：

### 一. 開啓郵件功能



## 二. 選擇「其它(POP3/IMAP)」



## 三. 新增帳號

- 1.開始新增帳號，輸入您的完整郵件地址與郵件帳號的密碼。
- 2.請選擇「手動設定」。若您先前已先新增過其它帳號，請自行選擇新增帳號功能。

註：在此我們以【[service@demo.com](mailto:service@demo.com)】為範例說明之；

電子郵件地址：[service@demo.com](mailto:service@demo.com)

密碼：只有您自己知道了！

內送郵件伺服器(POP3)：[mail.demo.com](mailto:mail.demo.com)

外寄郵件伺服器(SMTP)：[mail.demo.com](mailto:mail.demo.com)

【[service](#)】就是您在信箱主機管理介面盤自行開設帳號名稱，【[demo.com](#)】就是您網域名稱(記得千萬不用加前面的 [www](#))

# 新增帳號

service@demo.com

.....|

顯示密碼

手動設定

下一步

#### 四. 內送伺服器設定(POP3)

1.使用者名稱處，請務必輸入完整郵件地址。

2. POP 伺服器：確認您的 POP 伺服器位址是否正確，「mail.您的網址名稱」。若手機自行在前面加上 pop3.網域，請將 pop3.刪除。

3.伺服器連接埠：110

完成後請執行「下一步」

The screenshot shows the 'Incoming Mail Server Settings' (內送伺服器設定) screen on an iPhone. The status bar at the top shows the number 63, 3G signal, battery level, and the time 15:47. The settings are as follows:

- 通訊協定 (Protocol):** POP
- 電子郵件地址 (Email Address):** service@demo.com
- 使用者名稱 (Username):** service@demo.com
- 密碼 (Password):** Masked with dots
- POP 伺服器 (POP Server):** mail.demo.com
- 安全性類型 (Security Type):** 無 (None)

At the bottom, there are two buttons: '上一步' (Previous Step) and '下一步' (Next Step).

# 內送伺服器設定

service@demo.com

使用者名稱

service@demo.com

密碼

.....

POP 伺服器

mail.demo.com

安全性類型

無

伺服器連接埠

110

上一步

下一步

## 五. 外寄伺服器設定(SMTP)

1.使用者名稱確認。

2. SMTP 伺服器：確認您的 SMTP 伺服器位址是否正確「mail.您的網址名稱」。若手機自行在前面加上 smtp.網域，請將 smtp.刪除。

3.伺服器連接埠：25

完成後請執行「下一步」



63 3G 15:47

### 外寄伺服器設定

需登入

使用者名稱  
service@demo.com

密碼  
.....

SMTP 伺服器  
mail.demo.com


安全性類型  
無

伺服器連接埠  
25

上一步 下一步

## 六. 設定帳號名稱

最後確認您的設定名稱，並點擊「結束設定」。



62 3G 15:55

### 新增帳號

帳號名稱

service@demo.com

您的名字

service@demo.com

上一步 結束設定

## 七. 收發信測試正常

測試收發郵件正常。

### 1.收信測試。



2.發信測試。

