

## Microsoft Outlook 2013 收發信件信箱設定詳細圖示說明

1. 點選 [ 手動設定或其他伺服器類型 ]，按下 [ 下一步 ]

新增帳戶

自動帳戶設定  
手動設定帳戶或連線至其他伺服器類型。

電子郵件帳戶(A)

您的名稱(Y):   
範例: 成凱倫

電子郵件地址(E):   
範例: ellen@contoso.com


密碼(P):

重新鍵入密碼(T):   
鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。

手動設定或其他伺服器類型(M)

< 上一步(B)    下一步(N) >    取消

## 2. 選擇 [ POP 或 IMAP ] ，按下 [ 下一步 ]



## 3. 輸入您信箱的正確資訊

註：在此我們以【service@demo.com】為範例說明之；

電子郵件地址(E)及使用者名稱：service@demo.com

密碼(P)：只有您自己知道了!

內送郵件伺服器(POP3)(I)：mail.demo.com

外寄郵件伺服器(SMTP)(O)：mail.demo.com

【service】就是您在信箱主機管理介面盤自行開設帳號名稱，【demo.com】就是您網域名稱(記得千萬不用加前面的 www

新增帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定  
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

使用者資訊

您的名稱(Y): service@demo.com

電子郵件地址(E): service@demo.com

伺服器資訊

帳戶類型(A): POP3

內送郵件伺服器(I): mail.demo.com

外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): mail.demo.com

登入資訊

使用者名稱(U): service@demo.com

密碼(P): \*\*\*\*\*

記住密碼(R)

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

測試帳戶設定

我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。

測試帳戶設定(T)...

按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)

傳送新郵件到:

新增 Outlook 資料檔(W)


現有 Outlook 資料檔(X)

瀏覽(S)

其他設定(M)...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消


4. 點選 [ 其他設定 ]-> [ 外寄伺服器 ]-> 勾選[ 我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證 ]-> [ 使用與內送郵件伺服器相同的設定 ]-> [ 確定 ]




5. 點選 [ 進階 ]，請參考以下設定，才可以正常收發郵件

內送伺服器(POP3)(I)連接埠：110

內送伺服器(SMTP)(O)連接埠：25



## 6. 測試完成



※如您寄信出現 **503 no auth during mail transaction (#5.5.0)**，錯誤代碼：503  
代表您的【**我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證**】沒有勾選，請參照上述步驟 4 的設定。

7. 如果您有其他帳號需要設定，可以直接選擇 [ 新增另一個帳戶 ]，或點選 [ 完成 ] 結束設定

