

Microsoft Outlook 2016 收發信件信箱設定詳細圖示說明

1. 開啓 Outlook 2016 收信軟體，點選【檔案】->【資訊】->【新增帳戶】



2. 選擇【手動設定伺服器設定或其它伺服器類型】，按下【下一步】

新增帳戶 ×

自動帳戶設定
手動設定帳戶或連線至其他伺服器類型。

電子郵件帳戶(A)

您的名稱(Y):
範例: 成凱倫

電子郵件地址(E):
範例: ellen@contoso.com

密碼(P):

重新鍵入密碼(T):
鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。

手動設定或其他伺服器類型(M) 點選此選項後點選下一步

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消 說明

3. 點選【POP 或 IMAP】，按下【下一步】

新增帳戶

選擇您的帳戶類型

Office 365(E)
Office 365 帳戶的自動設定

電子郵件地址(E):
範例: ellen@contoso.com

POP 或 IMAP(P)
POP 或 IMAP 電子郵件帳戶的進階設定

Exchange ActiveSync(A)
使用 Exchange ActiveSync 之服務的進階設定

選擇POP or IMAP

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消 說明

4. 請填寫所要新增郵件帳號的資料欄位，點選【其他設定】

註：在此我們以【service@demo.com】為範例說明之；

電子郵件地址(E)及使用者名稱：service@demo.com

密碼(P)：只有您自己知道了！

內送郵件伺服器(POP3)(I)：mail.demo.com

外寄郵件伺服器(SMTP)(O)：mail.demo.com

【service】就是您在信箱主機管理介面盤自行開設帳號名稱，【demo.com】就是您網域名稱(記得千萬不用加前面的 www

新增帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

使用者資訊
您的名稱(Y): service@demo.com
電子郵件地址(E): service@demo.com

伺服器資訊
帳戶類型(A): POP3
內送郵件伺服器(I): mail.demo.com
外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): mail.demo.com

登入資訊
使用者名稱(U): service@demo.com
密碼(P): *****
 記住密碼(R)

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

測試帳戶設定
我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。

測試帳戶設定(T)...

按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)


傳送新郵件到:
 新增 Outlook 資料檔(W)
 現有 Outlook 資料檔(X)

瀏覽(S)

其他設定(M)...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消


5. 點選【外寄伺服器】-> 勾選【我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證】->【使用與內送郵件伺服器相同的設定】->【確定】



6. 點選 [進階]，請參考以下設定，才可以正常收發郵件

內送伺服器(POP3)(I)連接埠：110

內送伺服器(SMTP)(O)連接埠：25



7. 測試完成



※如您寄信出現 **503 no auth during mail transaction (#5.5.0)**，錯誤代碼: 503

代表您的【**我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證**】沒有勾選，請參照上述步驟 5 的設定。

8. 如果您有其他帳號需要設定，可以直接選擇【新增另一個帳戶】，或點選【完成】結束設定

